⚒ UD05.01.02.- Configuració d'accés anònim.

Una de les funcionalitats dels servidors FTP és permetre la connexió al servei sense identificació d'usuari (fent servir un usuari genèric, sense contrasenya, que habitualment és nomenat Anonymous).

Aquesta funcionalitat permet la descàrrega de fitxers públics, des del servidor al client, sense necessitat de donar d'alta un usuari. Per motius de seguretat evidents, l'accés anònim no permet la càrrega de fitxers al servidor.

Per habilitar l'accés anònim al nostre servei, haurem de modificar el fitxer de configuració del servei vsftpd, localitzat a la ruta /etc/vsftpd.conf.

Obrim el mateix amb el nostre editor per defecte, i afegim les següents línies al final del mateix (que invalidaran qualsevol valor anterior de les directives afegides).

```
# ports mode passiu
pasv_min_port=30000
pasv_max_port=31000

# Accés anònim habilitat.
anonymous_enable=YES
# Escriptura deshabilitada per a l'usuari anònim.
anon_upload_enable=NO

# Accés amb usuari local habilitat.
local_enable=NO
```

Guardem els canvis, i reiniciem el servei vsftpd:

```
ubuntu@ip-172-31-18-226:/etc$ sudo service vsftpd restart
```

Ja podem accedir amb el nostre client FTP favorit.

> **Informació**
>
> Recorda que al connectar al servidor de forma anònima, el client podrà accedir de manera remota al contingut del directori /srv/ftp/ del servidor.